

Guías y Manuales

Cómo configurar la cuenta de correo por defecto en cPanel

La dirección de correo electrónico por defecto (catch-all) recibe cualquier correo enviado a una dirección de correo electrónico inexistente para el dominio.

Es necesario ser cuidadoso al configurar la cuenta de correo por defecto, ya que esto puede aumentar la posibilidad de convertirse en una víctima de spam, o hacer que el espacio de disco se agote rápidamente.

Para configurar la dirección de correo electrónico por defecto, debes:

1. Iniciar sesión en cPanel
2. En la sección Mail, hacer click en Default Address o Dirección por defecto
3. En la página que se abre, es posible configurar el tipo de procesamiento que hará el servidor cada vez que reciba un email dirigido a una dirección no válida del dominio:

se puede seleccionar "Borrar" el correo electrónico mientras el servidor lo procesa y enviar un mensaje de error al remitente

Esta opción hará que los emails sean devueltos al remitente con el mensaje de error especificado.

"reenviar" el email a una determinada casilla del dominio

Con esta opción, todos los correos erróneos se reenviarán a la dirección de correo electrónico especificada.

Importante ! dado que todos los emails erróneos irán a la casilla especificada, es posible que se reciban una gran cantidad de correos electrónicos no deseados hasta el punto de que su cuota de disco quede totalmente ocupada por correos basura

4. Dentro de las opciones avanzadas se pueden configurar opciones adicionales para la dirección por defecto:

reenviar el email a la cuenta del sistema. Importante ! dado que todos los emails erróneos irán a la cuenta del sistema, y que usualmente no es verificada dicha cuenta, es posible que se reciban una gran cantidad de correos electrónicos no deseados hasta el punto de que su cuota de disco quede totalmente ocupada por correos basura
enlazar a un programa: esta opción enviará el email al script especificado
borrar: esta opción hará que los emails dirigidos a cuentas inexistentes para el dominio sean borrados sin enviar un aviso de rebote al remitente

<https://www.solo10.com/kb/questions/169/>